

DEKA-Silk

Universal-Seidenmalfarbe für alle Mal- und Fixiertechniken

Anleitung

Eigenschaften:

- intensive, brillante Farbtöne
- untereinander mischbar
- hochlichtecht
- waschecht bis 60°C,
- reinigungsbeständig
- ... und natürlich auf Wasserbasis!

Anwendung:

- Appreturfreie Seide verwenden. Zur vollständigen Entfernung der Appretur empfehlen wir eine Wäsche mit DEKA-TextilFit (Artikel 49-00)
- Farbe und Konturmittel vor Gebrauch gut aufrühren
- hellere Farbtöne erzielt man durch Beigabe von Aufheller (Artikel 35-00), Pastelltöne durch Beigabe von Mischweiß (Artikel 35-92)

Konturmitteltechnik:

Sie benötigen folgendes Material: Seide, DEKA-Steckrahmen, Dreizackstifte, DEKA-Seidenmalfarben, DEKA-Konturmittel, DEKA-Aufsteckfeder, Seidenmalpinsel.

- Die gebügelte Seide mit Dreizackstiften straff auf den DEKA-Steckrahmen spannen
- Farbe und Konturmittel gut aufrühren
- Motiv nach Malvorlage mit DEKA Konturmittel auf die gespannte Seide auftragen. Flasche dabei senkrecht halten. Das Konturmittel muss die Faser ganz durchdringen. Die Linien dürfen nicht unterbrochen werden.
- Nachdem das Konturmittel getrocknet ist, die Flächen mit DEKA-Seidenmalfarben ausmalen. Den Pinsel dabei in der Mitte der umrandeten Flächen aufsetzen, da die Farbe fließt
- Für den Hintergrund die Fläche mit einem in Wasser getauchten Pinsel anfeuchten, die Flächen zügig ausmalen um Ränder zu vermeiden
- Nach dem Trocknen nehmen Sie die Seide vom Rahmen, wählen eine der möglichen Fixiertechniken und fixieren nach Anleitung

Aquarelltechnik:

Hier wird ohne Konturmittel nass in nass gemalt. DEKA-Seidenmalfarben besitzen ausgezeichnete Fließ Eigenschaften. Feuchten Sie die Seide zuvor mit einem in Wasser getauchten Pinsel an.

Salztechnik:

DEKA-Effektsalz auf die noch feuchte Farbfläche streuen. Das Salz zieht die Farbe an und es ergeben sich wunderschöne Eisblumen-Effekte.

Fixierung:

Die bemalte, trockene Seide mit einem Bügeleisen (Einstellung Seide) ca. 3 Minuten fixieren. Sie können die Seide auch mit Dampf oder in der Mikrowelle fixieren.

Die Mikrowellentechnik

Dazu brauchen Sie: Seide, mikrowellengeeignete Glasschüssel mit Glasdeckel, Küchenkrepp, Plastikfolie zum Abdecken der Arbeitsfläche, Wasserzerstäuber, Einmal-Handschuhe, Pipetten, Joghurtbecher oder Senfglas, Wattebäuschchen, Bügelnetz (ohne Baumwolleneinfassung, z.B. Polyester).

- Entfernen Sie das Etikett von der Seide.
- Legen Sie die Seide auf eine Plastikfolie und besprühen Sie sie ganzflächig, bis die Seide bügelfeucht ist.
- Nun wählen Sie eine der folgenden Techniken:

Tauchtechnik:

- füllen Sie ein Gläschen DEKA-Seidenmalfarbe in einen leeren, sauberen Joghurtbecher.
- Falten oder rollen Sie die Seide zusammen und tauchen Sie sie ganz in Farbe ein (Einmal Handschuhe benutzen).
- nachdem die Seide die Farbe aufgenommen hat, nehmen Sie das Seidenteil heraus und pressen es über den Joghurtbecher gut aus.
- entfalten Sie die Seide, legen sie lose in die Glasschüssel
- beginnen mit den Fixieren

Tropf-Technik:

- falten Sie die Seide und legen Sie sie in die Glasschüssel
- drehen Sie Rosetten in die Seide
- tropfen Sie DEKA-Silk mit einer Pipette direkt auf die Seide (3-4 Farbtöne in der Reihenfolge von hell nach dunkel)
- beginnen Sie mit den Fixieren

Streifen-Technik:

- Tragen Sie mit einem in DEKA-Silk getauchten Wattebausch abwechselnd Farbstreifen auf
- legen Sie die bemalte Seide gefaltet oder lose in die Glasschüssel
- beginnen mit dem Fixieren

Fixieren dieser Techniken:

Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Mikrowellenherstellers und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt!

- bevor Sie den Glasdeckel locker auflegen, prüfen Sie immer, ob die Seide gut feucht ist (eventuell einen Esslöffel Wasser zugeben). Beim Fixieren wird die Glasschüssel sehr heiß, daher mit Topflappen arbeiten und beim Abheben des Deckels vorsichtig den heißen Dampf entweichen lassen.
- fixieren Sie mindestens 2x2 Minuten (bei Konturmittel-Technik 2-3 Minuten) bei 600 Watt. Nach den ersten 2, bzw. 3 Minuten nachsehen, ob genügend Feuchtigkeit (Kondentropfen) in der Schüssel ist. Falls nicht, einen weiteren Esslöffel Wasser hinzufügen oder mit dem Wasserzerstäuber über die Schüssel sprühen, nicht in die Schüssel.
- die Seide darf vor Ende des Fixiervorganges nicht knochentrocken sein.
- Der Fixiervorgang ist beendet, wenn die Seide trocken ist. Solange sie noch feucht ist, muss das Fixieren in 1-2 Minuten-Schritten fortgesetzt werden (Sichtproben!).
- trockene Seide aus der Schüssel nehmen, unter fließendes Wasser halten, ausdrücken
- mit Einstellung Baumwolle glattbügeln.

Arbeiten Sie in 3-Minuten-Schritten, bis die Seide trocken ist (Sichtproben!).

Die Fixierzeiten sind von der Feuchtigkeit, Seidenqualität, Saugfähigkeit und Größe des Seidenteils abhängig.

Hinweise:

- für bemalte Erzeugnisse können wir wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung und Verarbeitung keine Garantie übernehmen.
- entstandene Flecken lassen sich aus der Seide Textilien nicht mehr entfernen
- aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften von Textilien ist es ratsam, auf Probestücken Mal- und Waschversuche vorzunehmen

Erhältlich in 50 ml, 125 ml und 500 ml

35-02 Pastellgelb	35-04 Zitron	35-05 Gelb	35-08 Mandarin	35-10 Orange	35-27 Flamingo	35-26 Lachs
35-25 Rosenholz	35-17 Scharlach	35-18 Mohn	35-20 Karmin	35-28 Rosé	35-29 Pink	35-30 Cyclam
35-32 Bordo	35-24 Weinlaub	35-36 Lavendel	35-37 Amethyst	35-39 Violett	35-40 Aubergine	35-41 Pflaume
35-42 Eisblau	35-43 Rittersporn	35-47 Azur	35-49 Blau	35-50 Rauchblau	35-51 Ultramarin	35-57 Petrol
35-58 Türkisblau	35-59 Opal	35-60 Mint	35-61 Türkisgrün	35-63 Maigrün	35-64 Grün	35-68 Dunkelgrün
35-73 Hellgrün	35-74 Pistaziengrün	35-71 Grünoliv	35-76 Sand	35-77 Ocker	35-81 Siena	35-79 Rostbraun
35-80 Kastanienbraun	35-85 Tiefbraun	35-87 Silbergrau	35-90 Schwarz	35-00 Aufheller 35-01 Malgrund	35-91 Aufsetzweiß 35-92 Mischweiß	

DEKA-Silk Konturmittel 30 ml, 50 ml und 500 ml: 37-00 Farblos, 37-90 Schwarz, 37-94 Gold, 37-96 Silber

82140 DEKA-Konturmittelflasche leer
82170 DEKA-Tropfpipettendeckel

82110 DEKA-Steckrahmen 50x50 cm
82130 DEKA-Spannrahmen 100 x 100 cm

83400 DEKA-Batikwachs 50g
83600 DEKA-Batikwachs 250g

49400 Deka-TextilFit 50 ml
49700 Deka-TextilFit 500 ml

Farbabweichungen sind
IT-technisch bedingt